

# IRCの使い方

## ① IRCとは何ですか？

インターネット越しにチャットができる仕組みです。Ubuntu Japanese TeamをはじめUbuntuの各チームは、このIRCを使ってミーティングを行っています。IRCの詳しいことは以下のURLをご覧ください。

<http://irc.nahi.to/what.html>

## ② IRCクライアントを起動します

PidginはWindows Live Messengerなどとも接続できる、インターネット・メッセンジャークライアントで、IRCクライアントとして使うこともできます。

起動するには、[アプリケーション] - [インターネット] - [Pidgin インターネット・メッセンジャー]を選択してください。 → 図A



## ③ アカウントを設定します

初回起動時はアカウント作成画面が表示されますので、追加ボタンを押します。アカウント作成画面が表示されない場合は、仲間リストウィンドウの、[アカウント] - [Manage Accounts]を押してください。

アカウントの追加ダイアログが開きますので、プロトコルを「IRC」に変更します。 → 図B

追加ボタンを押せば、会話ウィンドウに一つもしくは複数のタブが表示されます。



スクリーン名：  
チャットで使う名前を入力します

パスワード：  
NickServを利用して名前を予約する際に利用します（通常は設定不要）

サーバ：  
"irc.ubuntu.com"のまま使います

別名：  
入力する必要はありません

## ④ チャンネルに参加します

会話を始めるにはまずチャンネルに参加してください。仲間リストウィンドウから[仲間] - [チャットに参加]を選択し、チャンネルに「#ubuntu-jp」と入力して、参加ボタンを押します。 → 図C

## ⑤ IRCコマンドも使えます

チャットウィンドウ内ではさまざまなIRCコマンドが使えます。

例： #ubuntu-jpチャンネルから退室する場合

```
/part #ubuntu-jp
```

## ⑥ 注意・その他

#ubuntu-jpでの発言はすべて公開されます。

普段は人がいても反応が得られないかもしれません。

#ubuntu-jpでは、毎週火曜22時からミーティングが行われます。相談や雑談をしたいなら、その前後に話しかけると良いでしょう。

NickServを利用すれば、スクリーン名を予約できます。詳しいことは、以下のURLを参照してください。

<https://wiki.ubuntulinux.jp/UbuntuTips/Participate/JoinIRC>

