



会場に関する注意

- 会場は広瀬電気株式会社様にご厚意で *無償で* 提供して頂いております。
 - お手洗いは男性用が4階、女性用が5階にございます。4階のトイレ前には柵がございますので、ご利用の際はご注意ください。
 - 会場内は禁煙です。喫煙場所は階段の踊り場にございますので、そちらをご利用ください。
 - 会場・お手洗い・喫煙場所以外の場所への立ち入りはご遠慮ください。
 - 他のフロアでは会社の業務が行われています。迷惑にならないようにお願いします。
- 飲食物はアルコールを除いて、ご自由にお持ち込みいただけます。
 - 空になったペットボトル・お菓子の空き袋などゴミは会場設営のゴミ箱へお願いします。
 - 飲み物をこぼした場合は、すぐにスタッフをお呼びください。
- ゴミ箱へ捨てる際は、燃やすゴミ・燃やさないゴミなど、ゴミ箱に記載されている分別方法に従うようお願いいたします。また、ペットボトル等は必ず飲み干してから捨てるようにしてください。
- 会場内の空調について、暑い寒いなどございましたらスタッフまでご連絡ください。
- Ubuntu オフラインミーティングは、皆様の節度ある行動によって成り立っています。ご協力をお願いします。
- スタッフは腕章をつけています。何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

重要：帰られる際・一時的に外出される際は、名札を受付もしくはスタッフにお渡しください。

インストールできない場合

- Ubuntu がうまく起動できないハードウェアでは、以下のオプションを利用してみてください。
 - `all_generic_ide` : Dell 製ノート PC など起動できない場合に有効です。
 - `irqpoll` : 一部の PC で起動できない場合に有効です。
 - `noapic` : 割り込み管理に APIC ではなく PIC を利用します。古いハードウェアで有効です。
 - `noacpi` : ACPI を無効にします。古いハードウェアで有効です。
 - `acpi=force` : ACPI が誤って無効になってしまうハードウェアで、ACPI を有効にします。
 - `i8042.noloop` : VirtualPC へインストールした際、マウスが動作しない場合に利用します。
 - `xforcevesa` : VIA・SiS などを利用しており、画面が正常に表示されない場合に利用します。
- オプションの指定は「最初の画面で F6 を押す」ことで行えます。
- 起動オプションの指定方法が分からない場合、ならびにインストールがうまくいかない場合、お近くのスタッフ腕章をつけた人間にご相談ください。

動作しないデバイスがある場合

お近くのスタッフ腕章をつけた人間にご相談ください。

その他困ったことがあった場合

スタッフ腕章をつけた人間にご相談ください。